






Configuration Outlook 2013 / 2016

Protocole IMAP



1- « Paramètres du compte »



2- Infos courriel

- Votre nom : Un nom qui définit à qui le courriel.
- Adresse de courriel : Votre adresse de courriel complète
- Type de compte : POP3 (Privilégié sur un Outlook)
- Serveur de courrier entrant : Votre serveur de réception (ex. : mail.domaine.com)
- Serveur de courrier sortant : Votre serveur d'envoi (ex. : mail.domaine.com)
- Nom d'utilisateur : Votre adresse de courriel complète
- Mot de passe : Votre mot de passe relié à votre courriel

Ajouter un compte

Paramètres de compte POP et IMAP
Entrez les paramètres du serveur de courrier pour votre compte.

Informations sur l'utilisateur
Votre nom :
Adresse de courriel :

Informations sur le serveur
Type de compte :
Serveur de courrier entrant :
Serveur de courrier sortant (SMTP) :

Informations de connexion
Nom d'utilisateur :
Mot de passe :
 Mémoriser le mot de passe
 Exiger l'authentification par mot de passe sécurisé (SPA) lors de la connexion

Tester les paramètres du compte
Nous vous conseillons de tester votre compte pour vérifier que les entrées sont correctes.

 Tester automatiquement les paramètres du compte lorsque le bouton Suivant est utilisé

Courriel à conserver en mode hors connexion :

< Précédent **Suivant >** Annuler Aide

3- « Paramètres supplémentaires... »

a. POUR SSL (RECOMMANDÉ)

Paramètres de courrier Internet

Général **Serveur sortant** Options avancées

Mon serveur sortant (SMTP) requiert une authentification

Utiliser les mêmes paramètres que mon serveur de courrier entrant

Se connecter à l'aide de

Nom d'utilisateur :
Mot de passe :
 Mémoriser le mot de passe
 Exiger l'authentification par mot de passe sécurisé (SPA)

Se connecter au serveur de messagerie entrant avant d'envoyer le courrier

Paramètres de courrier Internet

Général **Serveur sortant** Options avancées

Numéros des ports du serveur

Serveur entrant (IMAP) : Par défaut :
Utiliser le type de connexion chiffrée suivant :

Serveur de courrier sortant (SMTP) :
Utiliser le type de connexion chiffrée suivant :

Délais du serveur
Court Long 1 minute

Dossiers
Chemin d'accès au dossier racine :

Éléments envoyés
 Ne pas enregistrer une copie des éléments envoyés

Éléments supprimés
 Marquer les éléments à supprimer, mais ne pas les déplacer automatiquement
Les éléments marqués pour être supprimés seront définitivement supprimés lorsque les éléments de la boîte aux lettres seront vidés.
 Vider les éléments en changeant de dossier en ligne

b. SANS SSL

Paramètres de courrier Internet

Général **Serveur sortant** Options avancées

Mon serveur sortant (SMTP) requiert une authentification

Utiliser les mêmes paramètres que mon serveur de courrier entrant

Se connecter à l'aide de

Nom d'utilisateur :

Mot de passe :

Mémoriser le mot de passe

Exiger l'authentification par mot de passe sécurisé (SPA)

Se connecter au serveur de messagerie entrant avant d'envoyer le courrier

OK Annuler

Paramètres de courrier Internet

Général Serveur sortant **Options avancées**

Numéros des ports du serveur

Serveur entrant (IMAP) : 143 Par défaut

Utiliser le type de connexion chiffrée suivant : Aucun

Serveur de courrier sortant (SMTP) : 25

Utiliser le type de connexion chiffrée suivant : Aucun

Délais du serveur

Court Long 1 minute

Dossiers

Chemin d'accès au dossier racine :

Éléments envoyés

Ne pas enregistrer une copie des éléments envoyés

Éléments supprimés

Marquer les éléments à supprimer, mais ne pas les déplacer automatiquement

Les éléments marqués pour être supprimés seront définitivement supprimés lorsque les éléments de la boîte aux lettres seront vidés.

Vider les éléments en changeant de dossier en ligne

OK Annuler

4- Sélectionner suivant pour faire le test de votre configuration.

Tester les paramètres du compte

Nous vous conseillons de tester votre compte pour vérifier que les entrées sont correctes.

Tester les paramètres du compte ...

Tester automatiquement les paramètres du compte lorsque le bouton Suivant est utilisé

Courrier à conserver en mode hors connexion : Tout

Paramètres supplémentaires...

< Précédent Suivant > Annuler Aide

Tester les paramètres du compte

Félicitations ! Tous les tests se sont déroulés avec succès. Cliquez sur Fermer pour continuer.

Arrêter

Fermer

Tâches	État
✓ Connexion au serveur de courrier entrant ...	Terminée
✓ Envoyer un courrier de test	Terminée

Votre courriel est à présent prêt et fonctionnel.